



ARCHICAD 23
INSTALLIEREN
UND LIZENZIEREN

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG.

FÜR EINZELPLATZ- UND NETZWERKLIZENZEN

MIT DEM SOFTWARE KEY.



GRAPHISOFT.
ARCHICAD

Fertigmachen zum Start

Sie können ARCHICAD 23 einfach herunterladen unter:
archicad.de/download

Sie bevorzugen unsere Software auf DVD? Gerne schicken wir Ihnen eine kostenfrei zu: **archicad.de/dvd**

Beachten Sie bitte, dass wir Updates für ARCHICAD und BIMcloud ausschließlich als Download zur Verfügung stellen.

Vor der Installation

- Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem mit allen Updates
- Deaktivieren Sie für den Installationszeitraum Ihren Virenschanner
- Stellen Sie sicher, dass Sie Administrator-Rechte haben
- Geben Sie alle ausgeliehenen Lizenzen zurück
- Beenden Sie alle anderen Programme

ARCHICAD Einzelplatzlizenz mit Software Key

So installieren und lizenzieren Sie mit
der Einzelplatzlizenz. ab Seite 4

Installation	4
Lizenzierung und Inbetriebnahme	8

ARCHICAD Netzwerklizenz mit Software Key

So installieren und lizenzieren Sie Einzelplätze
mit der Netzwerklizenz. ab Seite 10

Installation	10
Lizenzierung	14
Lizenzserver aktivieren	18

Installation


4



1. Installationsassistenten starten

Klicken Sie auf den Installationsassistenten, um den Begrüßungsbildschirm zu öffnen.

Klicken Sie zur Fortsetzung auf **Weiter**.



2. Installationsverzeichnis auswählen

Sie sollten den standardmäßig vorgeschlagenen Pfad wählen, das vereinfacht die Installation späterer Aktualisierungen. Alternativ können Sie ihn hier ändern.

Zum Bestätigen des Pfades klicken Sie auf **Weiter**.



3. Installationsart wählen

Mit der Installationsoption „Typisch“ (empfohlen) installieren Sie ARCHICAD 23 zusammen mit allen Komponenten (z. B. Bibliothek, Dokumentation, ARCHICAD Hilfe).

Alternativ dazu können Sie auch die Installationsoption „Individuell“ wählen, um nur spezifische Programmkomponenten zu installieren.

Zur Bestätigung klicken Sie auf **Weiter**.



4. Lizenzvereinbarung akzeptieren

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und akzeptieren Sie sie. Klicken Sie auf **Öffnen im Browser**, um die Vereinbarung in einem neuen Browserfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

5


6



5. Installationszusammenfassung prüfen

In diesem Bildschirm wird Ihre ausgewählte Konfiguration zusammengefasst, sodass Sie eventuell erforderliche Änderungen an den Installationseinstellungen vornehmen können.

Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.



6. Installation läuft

Je nach Konfiguration Ihrer Hardware kann dieser Prozess mehrere Minuten dauern.

Bei der „Typischen Installation“ werden alle notwendigen Komponenten installiert.



7. Verknüpfungen und Updates festlegen

Hier können Sie eine Desktop-Verknüpfung „ARCHICAD 23“ erstellen lassen und die „Automatische Update-Suche aktivieren“.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf **Weiter**.



8. Installation abschließen

Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

Wenn der Installationsprozess die Installation des CodeMeter Treibers umfasst, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer jetzt neu zu starten.

7

Lizenzierung und Inbetriebnahme

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, muss ARCHICAD nur noch lizenziert werden. Das geht ganz einfach mit den folgenden Schritten:


8



1. License Manager Tool starten

Starten Sie nach Abschluss der Installation das License Manager Tool auf Ihrem Computer.
macOS: Programme > GRAPHISOFT > License Manager Tool
Windows: Program Files > GRAPHISOFT > License Manager Tool

Klicken Sie auf **Anmelden ...**



2. Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrer GRAPHISOFT ID an.



3. Authentifizieren


Geben Sie Ihren Authentifizierungsschlüssel ein, den Sie von Ihrem GRAPHISOFT Vertriebspartner erhalten haben.



4. Account erstellen

Bestätigen bzw. erstellen Sie Ihren Firmenaccount.


9



5. Software Key herunterladen

Ihr Software Key steht im License Manager Tool zum Download bereit.

Laden Sie den Software Key über **Herunterladen** auf Ihren Rechner.



6. License Manager Tool beenden

Klicken Sie auf **Schließen**.

7. ARCHICAD starten

Nachdem alle Schritte abgeschlossen sind, kann ARCHICAD gestartet werden.

Installation


10



1. Installationsassistenten starten

Klicken Sie auf den Installationsassistenten, um den Begrüßungsbildschirm zu öffnen.

Klicken Sie zur Fortsetzung auf **Weiter**.



2. Installationsverzeichnis auswählen

Sie sollten den standardmäßig vorgeschlagenen Pfad wählen, das vereinfacht die Installation späterer Aktualisierungen. Alternativ können Sie ihn hier ändern.

Zum Bestätigen des Pfades klicken Sie auf **Weiter**.



3. Installationsart wählen

Mit der Installationsoption „Typisch“ (empfohlen) installieren Sie ARCHICAD 23 zusammen mit allen Komponenten (z. B. Bibliothek, Dokumentation, ARCHICAD Hilfe).

Alternativ dazu können Sie auch die Installationsoption „Individuell“ wählen, um nur spezifische Programmkomponenten zu installieren.

Zur Bestätigung klicken Sie auf **Weiter**.



4. Lizenzvereinbarung akzeptieren

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und akzeptieren Sie sie. Klicken Sie auf **Öffnen im Browser**, um die Vereinbarung in einem neuen Browserfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf **Weiter**.


11



5. Installationszusammenfassung prüfen

In diesem Bildschirm wird Ihre ausgewählte Konfiguration zusammengefasst, sodass Sie eventuell erforderliche Änderungen an den Installationseinstellungen vornehmen können.

Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.



6. Installation läuft

Je nach Konfiguration Ihrer Hardware kann dieser Prozess mehrere Minuten dauern.

Bei der „Typischen Installation“ werden alle notwendigen Komponenten installiert.



7. Verknüpfungen und Updates festlegen

Hier können Sie eine Desktop-Verknüpfung „ARCHICAD 23“ erstellen lassen und die „Automatische Update-Suche aktivieren“.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf **Weiter**.



8. Installation abschließen

Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

Wenn der Installationsprozess die Installation des CodeMeter Treibers umfasst, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer jetzt neu zu starten.

Lizenzierung

14

1. License Manager Tool installieren


Laden Sie das License Manager Tool auf archicad.de/lizenz passend zu Ihrem Betriebssystem herunter und installieren Sie es auf dem Server. Mit dem License Manager Tool wird auch der notwendige CodeMeter Treiber installiert.

Nach der Installation ist evtl. ein Neustart notwendig.



2. Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrer GRAPHISOFT ID beim License Manager Tool an, um auf Ihren neuen Software-Schlüssel im Firmen-Lizenzpool zuzugreifen. Wenn Sie bereits eine GRAPHISOFT ID haben, benutzen Sie diese bei der Anmeldung. Falls Sie noch keine besitzen, klicken Sie auf **Anmelden**, um eine zu erstellen.



3. Authentifizieren

Sie werden aufgefordert, Ihren Authentifizierungsschlüssel einzugeben, den Ihr GRAPHISOFT Vertriebspartner zur Verfügung gestellt hat.

15




4. Account erstellen/beitreten

Wenn Sie der **erste Benutzer** sind, der den Authentifizierungsschlüssel verwendet, wird das Dialogfenster **Firmenaccount erstellen** angezeigt.

Geben Sie Ihren Firmennamen ein oder bestätigen Sie ihn. Klicken Sie auf **Annehmen**, um sich als Administrator Ihrer Firma einzurichten und im Weiteren den Firmenaccount zu verwalten.

Der Administrator erhält eine E-Mail-Nachricht, wenn einer Ihrer Mitarbeiter dem Firmenaccount als Mitglied beitreten möchte.


Wenn das Dialogfenster **Firmenaccount beitreten** erscheint, sobald Sie den Authentifizierungsschlüssel eingeben, bedeutet dies, dass Ihr Firmenaccount bereits erstellt wurde. Klicken Sie auf **Firmenaccount beitreten**. Ihr Firmen-Administrator wird automatisch über Ihre Aktion benachrichtigt.



5. Software Key herunterladen

Im License Manager Tool können Sie die Software Keys, auf die Sie mit Genehmigung des Administrators Zugriff haben, nun herunterladen. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Schlüssel** den gewünschten Schlüssel (mit einem Wolkensymbol) aus.


Klicken Sie auf **Herunterladen**.



Sie werden benachrichtigt, sobald der Download abgeschlossen ist.

Lizenzserver aktivieren

18



1. CodeMeter Kontrollzentrum starten

Rufen Sie das **CodeMeter Kontrollzentrum** über das Programm **CodeMeter** auf und gehen Sie dort in den **WebAdmin**-Bereich.



2. Netzwerk-Server-Dienst aktivieren

Gehen Sie im **WebAdmin**-Bereich auf Einstellungen > Server.



Klicken Sie unter Netzwerk-Server auf **Aktivieren** und bestätigen Sie mit **Übernehmen**.

3. Neustart durchführen

Starten Sie den CodeMeter Service neu.

macOS: Systemeinstellungen > CodeMeter: **Dienst Stoppen** und **Dienst Starten**.

Windows: Öffnen Sie das CodeMeter Kontrollzentrum über das CodeMeter Symbol in der Task-Leiste.

Klicken Sie auf **CodeMeter Dienst Neustarten**.

4. ARCHICAD starten

Von jetzt an wird der Server ausgeführt und gibt ARCHICAD Lizenzen im lokalen Netzwerk frei. Alle Clients im lokalen Netzwerk sollten den Server automatisch finden.

19



GRAPHISOFT®

A NEMETSCHEK COMPANY

Weitere Informationen finden Sie unter
archicad.de oder **archicad.at**

Für persönliche Hilfe und Support wenden Sie
sich an Ihren GRAPHISOFT Vertriebspartner
oder nutzen Sie unser Direktanfrageformular
unter **archicad.de/direktanfrage**

